

bingo!CMS



v1.6 操作マニュアル

サイト作成 編

(1)	サイト作成の流れ	2
(2)	テンプレート管理画面 (PCサイト作成の流れ)	3
(3)	スキン・拡張機能管理画面 (PCサイト作成の流れ)	4
(4)	テンプレート設定情報編集 (PCサイト作成の流れ)	5
(5)	テンプレート編集画面 (PCサイト作成の流れ)	6-12
(6)	サイドバー編集画面 (PCサイト作成の流れ)	13
(7)	メニュー&ページ管理 (PCサイト作成の流れ)	14-19
(8)	ページ編集 (PCサイト作成の流れ)	20-27
(9)	テンプレート管理画面 (スマートフォンサイトの流れ)	28
(10)	スキン・拡張機能管理画面 (スマートフォンサイトの流れ)	29
(11)	テンプレート設定情報編集 (スマートフォンサイトの流れ)	30
(12)	テンプレート編集画面 (スマートフォンサイトの流れ)	31-37
(13)	各ページのスマートフォンサイト設定 (スマートフォンサイトの流れ)	38
(14)	テンプレート管理画面 (携帯用サイト作成の流れ)	39
(15)	スキン・拡張機能管理画面 (携帯用サイト作成の流れ)	40
(16)	テンプレート設定情報編集 (携帯用サイト作成の流れ)	41
(17)	テンプレート編集画面 (携帯用サイト作成の流れ)	42
(18)	携帯用サイトのメニュー・ページ作成 (携帯用サイト作成の流れ)	43
(19)	素材管理画面	44-45
(20)	拡張ユニット管理画面	46
(21)	その他管理 ユーザー管理画面	47
(22)	その他管理 サイト設定管理画面	48

《操作マニュアル》


(1) サイト制作の流れ



《操作マニュアル》

(2) テンプレート管理画面 (PCサイト作成の流れ)

※テンプレート設定情報変更への行き方



テンプレート操作 ▼ ※現在使

- 新規作成
- 基本情報編集
- ヘッダー・フッター編集
- サイドバー編集
- 複製
- 削除

テンプレート操作について
 ここではテンプレートの新規作成、基本情報の編集、サイドバー編集、複製、削除などが行えます。
 操作を行いたいテンプレートのチェックボックスをクリックして、メニューを選択すると各項目を選択できるようになります。
 通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用があります。

スキンとは？
 主に文字や背景の表示色、大きさ、フォント、外観などが定義されたもののことです。スキンを入れ替えることによって、サイトのデザインを変更することができます。

テンプレートとは？
 スキンを用いてテンプレート編集で背景画像や色、カバーなど自由にデザインを編集したものです。(テンプレート編集について詳しくは『(5) テンプレート編集画面』6ページから12ページをご覧ください)

作成されたテンプレートを用いてメニューごとにテンプレート使い分けることができます。
 このメニューにはテンプレート①、このメニューにはテンプレート②、といった使い方ができます。

メニュー別テンプレート管理画面へ移動します。メニュー単位で使用しているテンプレートの確認等ができます。

ここで通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用を切り替えます。PCサイト作成には通常用を選択します。ブログモジュールページにはブログ用を選択します。

チェックボックス

テンプレートのプレビューを表示します。

テンプレート名称 メモ	公開中適用メニュー	編集申請中適用メニュー	テンプレート 編集	サイドバー	使用中のスキン	サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト
<input type="checkbox"/> PC7-PN-01-6のコピー	---	---	編集	---	PC7-PN-01-6		
<input type="checkbox"/> PC7-PN-03-6(トップ用)	---	---	編集	---	PC7-PN-03-6		
<input type="checkbox"/> PC7-PN-04-6	Home	Home	編集	---	PC7-PN-04-6		
<input type="checkbox"/> PC7-PN-03-6	Information Concept Lunch / Dinner Shop info	Information Concept Lunch / Dinner Shop info	編集	---	PC7-PN-03-6		
<input type="checkbox"/> PC7-PN-02-6	---	---	編集	---	PC7-PN-02-6		
<input type="checkbox"/> PC7-PN-01-6	Reservation Privacy Policy Site Map	Reservation Privacy Policy Site Map	編集	---	PC7-PN-01-6		

サイドバーのあるスキンのみ「編集」ボタンが表示され、『サイドバー編集』ページへ移動します。
 (サイドバー編集について詳しくは『サイドバー編集画面』13ページをご覧ください)


スキンのレイアウトのイメージです。

『テンプレート編集』ページへ移動します。
 (テンプレート編集について詳しくは『(5) テンプレート編集画面』6ページから12ページをご覧ください)

《操作マニュアル》

(3) スキン・拡張機能管理画面 (PCサイト作成の流れ)

※スキン・拡張管理画面への行き方



スキンの削除をします。
※テンプレートとして登録されているスキンは削除できません。

スキンの複製をします。

ここをクリックするとポップアップウィンドウが開きCSSファイルの編集が行えます。

bingo!CMSオフィシャルサイトのスキンドownloadページに移動します。

ここからスキンのファイル(zip)を選択後、登録ボタンをクリックし、新規スキンをインストールします。

スマートフォン用スキンを登録すると、スマートフォン用ページに自動的に登録されます。

※ブログ用スキンは必ずファイル名先頭に『blog-』を付けたファイル名にしてください。先頭に『blog-』が付かないファイル名の場合、ブログ用スキンとして認識しません。


ここで通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用を切り替えます。PCサイト作成には通常用を選択します。ブログモジュールページにはブログ用を選択します。

サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト	スキン名称	説明	バージョン	保存場所	作者	CSS編集	複製	削除
		PC7-PN-01-6	サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	PC7-PN-01-6	シフトテック株式会社	編集	複製	---
		PC7-PN-02-6	サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ (コンテナ余白なし) +フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	PC7-PN-02-6	シフトテック株式会社	編集	複製	---
		PC7-PN-03-6	サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ (100%) +フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	PC7-PN-03-6	シフトテック株式会社	編集	複製	---
		PC7-PN-04-6	サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ (100%コンテナ余白なし) +フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	PC7-PN-04-6	シフトテック株式会社	編集	複製	---

《操作マニュアル》

(4) テンプレート設定情報編集 (PCサイト作成の流れ)

※テンプレート設定情報変更への行き方



※基本情報編集を行う際は編集をしたいテンプレートのチェックボックスをクリックしテンプレート操作を選択してください。

スキン・拡張機能管理画面



スキンを新たに追加、削除、編集等するには、『その他管理』内にある『スキン・拡張機能管理』で行うことができます。(詳しくは『(3) スキン・拡張機能管理画面』4ページをご覧ください)



テンプレート管理画面へ移動します。

通常用を選択します。ブログについてはブログ用を選択してください。

テンプレート名を設定します。

パンくずリストの表示、非表示を設定できます。

テンプレートの説明を書き込むことができます。

bingo!CMS

テンプレート設定情報変更 一覧に戻る

テンプレート設定情報	スキン名称	サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト	説明	バージョン
スキンのタイプを選択 通常用	PC7-PN-01-6			サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0
テンプレート名を設定 PC7-PN-03-6(トップ用)	PC7-PN-02-6			サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ(コンテナ余白なし)+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0
パンくずリストの表示、非表示を設定 <input type="radio"/> 表示 <input checked="" type="radio"/> 非表示	PC7-PN-03-6	(選択中)		サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ(100%) +フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0
メモ	PC7-PN-04-6	(未選択)		サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー/ナビゲーション+カバー+コンテンツ(100%コンテナ余白なし)+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0

保存



※スキンを新規保存すると自動的にテンプレート一覧に追加したスキンが表示されます。テンプレート一覧では名前順にテンプレートが表示されます。

《操作マニュアル》

(5) テンプレート編集画面 (PCサイト作成の流れ)

テンプレート編集画面から、CSSを変更することなく、色や背景画像、各パーツの余白などデザインの変更がブラウザからの作業で簡単に可能です。変更した内容も「保存する」ボタンのワンクリックですぐにWebサイトに反映されます。

※テンプレート編集画面への行き方



プレビューを表示します。

編集パレットを上部表示モードに変更します。

テンプレート管理へ移動します。

編集する箇所を切り替えます。

ページ内にスケールを表示します。

ページ内に編集箇所を表示します。



保存前の状態に戻します。
※リセット後、保存ボタンをクリックしないとリセット状態が保存されません。リセット状態を保存したい場合は必ず「保存する」ボタンをクリックして下さい。

保存します。

《操作マニュアル》

(5) テンプレート（ベース）編集画面（PCサイト作成の流れ）

ボディ ※1

背景色	ページ全体の背景色を設定します。
透過	ページ全体の背景色を透過します。
画像選択	ページ全体に背景画像を敷きます。
削除	画像選択で敷いた画像を削除します。
背景画像を固定する	背景画像を固定にします。
位置X	背景画像の位置（横方向）を設定します。 （左寄せ/中央/右寄せの設定が表示されているスキンではこの項目は表示されません）
位置Y	背景画像の位置（縦方向）を設定します。
左寄せ/中央/右寄せ	背景画像の位置を設定します。
X軸リPEAT	背景画像が横リPEATします。
Y軸リPEAT	背景画像が縦リPEATします。

コンテンツエリア ※2

スクエア/ラウンド	ラウンドでコンテンツエリアの角が丸まります。
ラウンド半径	角丸の半径を設定します。 （ラウンド選択時のみ）
背景色	背景色を設定します。
透過	背景色を透過します。
文字色	文字の色を設定します。
リンク文字色	リンクの文字を設定します。
リンク文字ホバー色	マウスを乗せた時のリンク文字色を設定します。

※2 コンテンツエリア

The screenshot shows the bingo!CMS template editor. The left sidebar contains settings for 'ボディ' (Body) and 'コンテンツエリア' (Content Area). The main preview area shows a template with a logo, navigation menu, and a large title section. Red boxes and arrows highlight the 'ボディ' and 'コンテンツエリア' settings and their corresponding areas in the preview.

※1 ボディ

※2 コンテンツエリア

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(5) テンプレート（ヘッダー）編集画面（PCサイト作成の流れ）

高さ ※1

高さ ヘッダーの高さを設定します。

背景 ※2

背景色 ヘッダー部分の背景色を設定をします。
 透過 ヘッダー部分を透過します。
 画像選択 ヘッダー部分に背景画像を敷きます。
 削除 設定した背景画像を削除します。
 位置X 背景画像の位置（横方向）を設定します。
 （左寄せ/中央/右寄せの設定が表示されているスキンではこの項目は表示されません）
 位置Y 背景画像の位置（縦方向）を設定します。
 左寄せ/中央/右寄せ 敷いた画像の位置を設定します。
 X軸リPEAT 背景画像が横リPEATします。
 Y軸リPEAT 背景画像が縦リPEATします。

ロゴ ※3

画像選択 ロゴ画像を登録します。
 削除 登録したロゴを削除します。
 非表示 ロゴを非表示にします。
 位置X ロゴの位置（横方向）を変更します。
 位置Y ロゴの位置（縦方向）を変更します。

SEO文章 ※4

文章 SEO文章を設定します。
 文字色 文章の文字色を設定します。
 非表示 SEO文章を非表示にします。
 書体 文字の書体を設定します。
 太さ 文字の太さを設定します。
 文字サイズ 文字のサイズを設定します。
 位置X 文章の位置（横方向）を設定します。
 位置Y 文章の位置（縦方向）を設定します。

サブナビゲーション ※5

文字色 文字色を設定します。
 非表示 サブナビゲーションを非表示にします。
 書体 文字の書体を設定します。
 太さ 文字の太さを設定します。
 文字サイズ 文字のサイズを設定します。
 位置 サブナビゲーションの位置を設定します。
 基点は右基点、左基点より設定できます。
 Xは横方向の位置、Yは縦方向の位置を設定します。
 リンク文字 リンク文字を設定します。
 URL リンク先を設定します。
 同ページで開く リンク先の開き方を設定します。

The screenshot shows the 'bingo!CMS' template editor. The main preview area displays a header with a logo placeholder 'YOUR LOGO', a main navigation menu with items like 'ホーム', 'Gメニュー-1', 'Gメニュー-2', and 'Gメニュー-3', and a sub-navigation area with items like 'ナビ1 (サンプル)', 'ナビ2', and 'ナビ3'. A large title 'タイトル (見出し - 大きくて太いタイトル)' is displayed below the navigation. The left sidebar contains various settings for the header, including height, background, logo, SEO text, and sub-navigation. Red callout boxes and arrows point from the settings to the corresponding elements in the header preview.

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(5) テンプレート（カバー） 編集画面（PCサイト作成の流れ）

高さ ※1

高さ カバー部分の高さ(px)を設定します。

スタイル ※2

デザイン カバーのデザインを設定します。
 トラジション カバー画像の切替エフェクトを設定します。
 エフェクトスピード カバー画像の切替スピードを設定します。

カバー ※3

画像選択 カバー画像を設定します。
 削除 設定したカバー画像を削除します。
 URL リンク先を設定します。
 同ページで開く リンク先の開き方を設定します。
 + / - カバー画像の枚数の追加と削除を行います。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(5) テンプレート（ナビゲーション）編集画面（PCサイト作成の流れ）

※1 グローバルナビゲーション ※2 ローカルナビゲーション

グローバルナビゲーション ※1

バックグラウンド	
背景色	グローバルナビゲーション バックグラウンド部分の背景色を設定します。
透過	グローバルナビゲーション バックグラウンド部分を透過します。
画像選択	グローバルナビゲーション バックグラウンド部分に背景画像を敷きます。
削除	設定した背景画像を削除します。
X軸リピート	背景画像が横リPEATします。
Y軸リピート	背景画像が縦リPEATします。
メニュー	
背景色	グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー色を設定します。
文字色	グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー文字色を設定します。
画像選択	グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー部分に背景画像を敷きます。
削除	設定した背景画像を削除します。
X軸リピート	背景画像が横リPEATします。
Y軸リピート	背景画像が縦リPEATします。
アクティブ・ホバー	
背景色	グローバルナビゲーション アクティブ・ホバー時のメニュー色を設定します。
文字色	グローバルナビゲーション アクティブ・ホバー時のメニュー文字色を設定します。
画像選択	グローバルナビゲーション アクティブ・ホバー時のメニュー部分に背景画像を敷きます。
削除	設定した背景画像を削除します。
X軸リピート	背景画像が横リPEATします。
Y軸リピート	背景画像が縦リPEATします。



ローカルナビゲーション ※2

バックグラウンド		メニュー		アクティブ・ホバー	
背景色	ローカルナビゲーション バックグラウンド部分の背景色を設定します。	背景色	ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー色を設定します。	背景色	ローカルナビゲーション アクティブ・ホバー時のメニュー色を設定します。
透過	ローカルナビゲーション バックグラウンド部分を透過します。	文字色	ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー文字色を設定します。	文字色	ローカルナビゲーション アクティブ・ホバー時のメニュー文字色を設定します。
画像選択	ローカルナビゲーション バックグラウンド部分に背景画像を敷きます。	画像選択	ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー部分に背景画像を敷きます。	画像選択	ローカルナビゲーション アクティブ・ホバー時のメニュー部分に背景画像を敷きます。
削除	設定した背景画像を削除します。	削除	設定した背景画像を削除します。	削除	設定した背景画像を削除します。
X軸リピート	背景画像が横リPEATします。	X軸リピート	背景画像が横リPEATします。	X軸リピート	背景画像が横リPEATします。
Y軸リピート	背景画像が縦リPEATします。	Y軸リピート	背景画像が縦リPEATします。	Y軸リピート	背景画像が縦リPEATします。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(5) テンプレート (フッター) 編集画面 (PCサイト作成の流れ)

レイアウト ※1

高さ
余白上
余白下

フッター部分の高さを設定します。
フッター部分、フリーエリアより上の余白を設定します。
フッター部分、コピーライトより下の余白を設定します。

フッター ※2

背景色
透過
画像選択
削除
位置Y
左寄せ/中央/右寄せ
X軸リPEAT
Y軸リPEAT
文字色
リンク文字色
リンク文字ホバー色

フッター部分の背景色を設定します。
フッター部分を透過します。
フッター部分の背景画像を選択します。
フッター部分に選択した背景画像を削除します。
背景画像の位置 (縦) を設定します。
背景画像の位置 (横) を設定します。
背景画像を横に繰り返し表示させるか設定します。
背景画像を縦に繰り返し表示させるか設定します。
フッター部分の文字色を設定します。
フッターナビゲーションの文字色を設定します。
フッターナビゲーションにマウスを乗せた時の文字色を設定します。

フリーエリア ※3

フリーエリア

会社住所等、自由に文字を設定することができます。

フッターナビゲーション ※4


リンク文字
URL
同ページで開く
+ / -

リンク文字を設定します。
リンク先を設定します。
リンク先の開き方を設定します。
ナビゲーションの追加と削除を行います。

コピーライト ※5

コピーライト文字

コピーライトを設定します。




※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(6) サイドバー編集画面 (PCサイト作成の流れ)


※サイドバー編集画面への行き方



※サイドバーのないスキンの場合、「サイドバー項目」に編集ボタンは表示されません。



サイドバーはローカルメニューの上下にユニットを配置することができます。



ユニット設定後です。

※注意

ローカルメニューの下方スペース設定は初期設定の『標準』から変更の必要がない場合も必ず編集画面を開いて『保存』ボタンをクリックしてください。保存しないとローカルメニューを正常に使用することができません。


オレンジ色の点線枠内にユニットを配置することができます。各ユニットについての説明は別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」をご覧ください。



サイドバー編集の初期画面です。オレンジ色の点線枠内をクリックします。



ローカルメニューの下方スペースを設定します。作業が終了したら保存を選択します。



保存後、設定が反映されます。

《操作マニュアル》


(7) メニュー&ページ管理 (ページ管理画面) (PCサイト作成の流れ)



メニュー操作について
 ここではメニューの追加、メニューの公開、編集、削除などを行います。
 チェックボックスをクリックして、メニューを選択すると『ローカルメニューを追加する』『公開する』等の項目も選択できるようになります。また、『メニュー編集』にて担当者割当て等ができます。
 PC用と携帯用があります。左はPC用の画面です。携帯用には『システムモジュール付きメニューを追加する』の項目がありません。
 (メニュー操作について詳しくは『(7) メニュー&ページ管理 (メニュー操作)』14ページをご覧ください)



ページ操作について
 ここでは新規ページの作成、ページの公開、削除などを行います。
 ページ内のチェックボックスをクリックすると、『複製』『公開する』等の項目も選択できるようになります。
 また、『ページ操作』横のチェックボックスをクリックするとページ管理内のチェックボックスすべてがチェックされます。
 基本情報変更では、検索の際のキーワードや説明、ページのタイトルを設定することができます。
 (ページ操作について詳しくは『(7) メニュー&ページ管理 (ページ管理 ページ操作)』17ページをご覧ください)



ページの移動
 チェックしたページの移動先を選択します。選択した後に『移動する』ボタンを押すと、チェックしたページが選択したページへ移動します。

ここをクリックすることで『連載記事ページ管理』へ移動します。
 (連載記事ページについて詳しくは『(7) メニュー&ページ管理 (連載記事ページ管理画面)』19ページ、別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」をご覧ください)

メニュー編集ができます。

編集ページプレビュー (スマートフォン)

編集ページプレビュー (PC)

ページ編集へ移動します。
 (ページ編集について詳しくは『(8) ページ編集 (編集画面)』20ページから26ページをご覧ください)

基本情報設定画面が開きます。
 (基本情報について詳しくは『(7) メニュー&ページ管理 (基本情報)』18ページをご覧ください)

公開ページプレビュー

ページタイトル

ページの状態

メニュー表示アイコン (スマートフォン)

メニュー表示アイコン (PC)

公開

非公開

メニュー

選択中

チェック中

ローカルメニュー

フォームジェネレータについて詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」をご参照ください。

ブログモジュールについて詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」をご参照ください。

《操作マニュアル》

(7) メニュー&ページ管理（メニュー操作）（PCサイト作成の流れ）

[メニューを追加する]

新しいメニューを追加します。

[システムモジュール付きメニューを追加する]

フォームジェネレータやブログなどシステムモジュール付きメニューを追加します。

（詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」、[フォームジェネレータ・ブログモジュール](#)をご覧ください）

※この項目は携帯用にはありません。

[ローカルメニューを追加する]

ローカルメニューを追加します。

ローカルメニューを追加したいメニューのチェックボックスをクリックし選択するとローカルメニューを追加できます。

[公開する]

非公開中のメニューを公開します。

公開したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

[公開をやめる]

公開中のメニューを非公開にします。

非公開にしたいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

[テンプレートを変更する（公開中）]

PC用のテンプレート（公開中）を変更します。

テンプレートを変更したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

[テンプレートを変更する（編集中）]

PC用のテンプレート（編集中）を変更します。

テンプレートを変更したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

[スマートフォンテンプレートを変更する（公開中）]

スマートフォン用のテンプレート（公開中）を変更します。

テンプレートを変更したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

※この項目は携帯用にはありません。

[スマートフォンテンプレートを変更する（編集中）]

スマートフォン用のテンプレート（編集中）を変更します。

テンプレートを変更したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

※この項目は携帯用にはありません。

[メニュー編集]

※右、図1参照

[メニューカスタム編集]

※16ページ「メニューカスタム編集」参照

[並び順変更]

メニューの並び順を変更します。

（グローバルナビゲーションにも反映されます）

[削除]

メニューを削除します。

削除したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。



(図1)



[グローバルメニュータイトル]

グローバルメニュータイトルを入力します。

[メニュー表示 (PC)] (必須)

PCサイトでグローバルナビゲーションにメニュー名の表示をするかを選択します。

※この項目は携帯用にはありません。

[サイトマップ表示 (PC)] (必須)

PCサイトでサイトマップユニットにメニュー名を表示するかを選択します。

※この項目は携帯用にはありません。

[メニュー表示 (スマートフォン)] (必須)

スマートフォンサイトでグローバルナビゲーションにメニュー名の表示をするかを選択します。

※この項目は携帯用にはありません。

[サイトマップ表示 (スマートフォン)] (必須)

スマートフォンサイトでサイトマップユニットにメニュー名を表示するかを選択します。

※この項目は携帯用にはありません。

[ディレクトリ名] (必須)

ディレクトリ名を入力します。

[SSL表示]

SSL表示をする場合はチェックを入れてください。

※この項目は携帯用にはありません。

[ページ編集担当者]

ユーザ管理にてユーザ登録した担当者が表示され担当者を割当てることができます。

（担当者について、詳しくは『(21) その他管理 ユーザ管理画面』46ページをご覧ください）

[ページ編集担当者権限]

担当者にページ公開権限を与えるかを選択できます。

[グローバルメニュー登録者]

グローバルメニュー登録者が表示されます。

[アクセス制限]

「アクセス権限に利用する」にチェックを入れ、ユーザー名・パスワードを設定するとサイトにアクセス制限をかけることができます。アクセス制限を設定すると、ブラウザでサイトを表示する際、ユーザー名・パスワードの入力を求められます。ホーム（ページ）に設定するとサイト全体に制限がかけられます。

《操作マニュアル》

(7) メニュー&ページ管理 (メニューカスタム編集) (PCサイト作成の流れ)

メニューのデザインをカスタマイズします。

(表示例) サブテキスト

ホーム
Home

アイコン画像 (下記設定における実際のWebサイトでの表示)

Home

Home

デフォルト時

マウスホバー時

[公開状態]
編集したメニューが公開中か、非公開かを表しています。

[メニュー名]

メニュー名 / 公開状態	設定	編集
Home 公開中	メニュータイプ ※PC用スキンでのみ適用されます。 テキスト サブテキスト ※PC用スキンでのみ適用されます。 --- 画像 ※PC用スキンでのみ適用されます。 ---	テキスト <input checked="" type="radio"/> 画像ボタン <input type="radio"/> デフォルト時 <input type="button" value="ファイル選択"/> ホバー時 <input type="button" value="ファイル選択"/> <input type="checkbox"/> 削除する 推奨サイズ: 15px x 15px
Concept 公開中	メニュータイプ ※PC用スキンでのみ適用されます。 テキスト サブテキスト ※PC用スキンでのみ適用されます。 --- 画像 ※PC用スキンでのみ適用されます。 ---	テキスト <input checked="" type="radio"/> 画像ボタン <input type="radio"/> デフォルト時 <input type="button" value="ファイル選択"/> ホバー時 <input type="button" value="ファイル選択"/> <input type="checkbox"/> 削除する 推奨サイズ: 15px x 15px

[メニュータイプ]
メニューをテキストで表示するか、作成した画像ボタンで表示するかを選択します。

[サブテキスト]
メニュータイプを「テキスト」に設定した場合にメニュー名にサブテキストが設定できます。

[画像]
メニュータイプを「画像」に設定した場合の、画像ボタン (デフォルト時・ホバー時) を選択・設定します。

[アイコン画像]
メニュータイプ (テキスト・画像ボタン) に関わらず、メニューの頭にアイコン画像 (15px x 15px) を設定できます。(デフォルト時・ホバー時)
削除ボタンにチェックを入れて「更新ボタン」を押すことで、画像の削除ができます。

[更新ボタン]
公開中のメニューへ反映します。

[保存ボタン]
すべてのメニューカスタム設定を保存します。

《操作マニュアル》

(7) メニュー&ページ管理 (ページ管理 ページ操作) (PCサイト作成の流れ)



[新規]
新しいページを追加します。

[複製]
選択されたページを複製します。
複製したいページのチェックボックスをクリックし選択するとページを複製できます。

[連載記事ページに変更する]
選択されたページを連載ページに変更します。
変更されたページは『連載記事ページ管理』へ移動します。

[更新する]
ページを編集後の最新状態に更新し、公開します。
更新したいページのチェックボックスをクリックし選択してください。

[インデックスページとして更新する]
選択されたページをインデックスページ (メニューのトップページ) として更新します。
インデックスページとして更新したいページのチェックボックスをクリックし選択してください。

[公開を再開する]
非公開中のページを公開します。
公開したいページのチェックボックスをクリックし選択してください。

[公開をやめる]
公開中のページを非公開にします。
非公開にしたいページのチェックボックスをクリックし選択してください。

[公開を申請する (担当者) ・ 公開を却下する (管理者)]
ページ編集担当者 (ページ編集担当者ページ公開権限なし) として割当てられた担当者がページの編集を行った場合 [公開を申請する] から担当者へ公開申請をします。公開申請をすると公開申請のメールが管理者及び登録担当者宛に送信されます。
ページ編集担当者 (ページ編集担当者ページ公開権限なし) が公開申請をした場合以下のようなアイコンが表示されます。ページ編集担当者によって編集されたページは該当ページ右端の編集ページプレビューアイコンで確認できます。申請を許可する場合は [更新する]、却下する場合は [公開を却下する] を選択してください。その際、その旨のメールが管理者及び登録担当者宛に送信されます。共に該当ページのチェックボックスをクリックしページ操作を選択してください。



[編集申請を公開中で上書き]
編集中のページを現在公開されているページの状態に上書きします。
上書きしたいページのチェックボックスをクリックしページ操作を選択してください。

[基本情報変更]
ページURLやページタイトル、ページタイトルタグ、ページキーワード、ページ説明文、アクセス解析用タグなどのページ基本情報を変更します。
変更したいページのチェックボックスをクリックしページ操作を選択してください。
基本情報変更について、詳しくは『(7) メニュー&ページ (基本情報)』18ページをご覧ください。

[ページ編集]
編集画面に移動します。
編集画面について、詳しくは『(8) ページ編集』20ページから26ページをご覧ください。

[並び順変更]
ページの並び順を変更します。

[削除]
ページを削除します。
削除したいページのチェックボックスをクリックしページ操作を選択してください。

《操作マニュアル》

(7) メニュー&ページ管理 (基本情報) (PCサイト作成の流れ)

総合案内1の基本情報設定

ファイル名 (ページURL)	http://[redacted]/sogo/01.html ※公開後は変更不可となります。 ※システムモジュールによって生成され、モジュール専用ユニットが配置されているページは変更できません。
ページタイトル	総合案内1
表示固定	<input checked="" type="checkbox"/> 常にPC用のレイアウトで表示する
ページタイトルタグ	<input type="text"/> ※ブラウザのウィンドウバーに表示される文字列を設定できます。 未入力の場合は「ページタイトル グローバルメニュー名-ローカルメニュー名 サイト名」のように表示されます。
公開期間 (開始,終了)	<input type="text"/> <input type="text"/> ※終了が設定されていない場合は、無期限で公開されます。
ページキーワード (検索エンジン用)	<input type="text"/> ※未入力の場合は「サイト設定」にて設定された内容が表示されます。
ページ説明文 (検索エンジン用)	<input type="text"/> ※未入力の場合は「サイト設定」にて設定された内容が表示されます。
アクセス解析用タグ (ページ単位の設定) ※<head>タグ内に記述されます。	<input type="text"/> ※未入力の場合は「サイト設定」にて設定された内容が表示されます。

OGP/サイトマップ設定

OGP : type	website
OGP : title	<input type="text"/>
OGP : description	<input type="text"/>
OGP : image	ファイル選択
更新頻度	weekly
優先度	0.5

SNS設定

※対応スキンでのみ適用されます。

表示ボタン	<input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> facebook <input type="checkbox"/> google+ <input type="checkbox"/> はてなブックマーク ※「google+」は近7以下に未対応の為、非表示となります
-------	--

次に進む 削除

<基本情報設定への行き方>



[ファイル名 (ページURL)] (必須)
ページURLが表示されます。

[ページタイトル] (必須)
ページタイトルを入力します。

[表示固定]
デバイスに関わらず、常にPC向けのレイアウトで表示させるか選択します。

[ページタイトルタグ]
ブラウザのウィンドウバーに表示される文字列を設定します。

[公開期間] (必須)
公開期間を設定します。開始日はデフォルトで当日が設定されています。

[ページキーワード]
検索エンジン用のページキーワードを入力します。

[ページ説明文]
検索エンジン用のページ説明文を入力します。

[アクセス解析用タグ]
GoogleAnalyticsに代表されるアクセス解析用のJavaScriptを登録します。
ページ単位でアクセス解析を設定した場合に入力します。

OGP/サイトマップ設定

OGP / OGPを設定することにより、主なSNS (facebookなど) との連携 (ページのシェアなど) の際、ページの情報を正しく認識させることができます。
サイトマップ設定 / 検索エンジン用のサイトマップ (sitemap.xml) の設定を行います。

[OGP : type]
ページのタイプ (種別) をプルダウンから選択し設定します。

[OGP : title]
ページタイトルを入力します。

[OGP : description]
ページの説明を入力します。

[OGP : image]
ページのサムネイル画像などの画像を設定します。

[更新頻度]
検索エンジン用のページ単位での更新頻度をプルダウンから選択し設定します。

[優先度]
検索エンジン用のサイト内でのページの優先度をプルダウンから選択し設定します。

SNS設定

Twitter、Facebook、google+、はてなブックマークのシェアボタンの表示を設定します。(対応スキンのみ)

《操作マニュアル》

(7) メニュー&ページ管理 (連載記事ページ管理画面)

ページ操作について

ここではページ管理のページ操作同様に、連載記事についてのページ操作を行います。

新しい連載記事を作成したい場合は『新規』をクリックしてください。

また、操作を行いたいページのチェックボックスをクリックすることで、『複製』『公開する』『通常ページに変更する』等の項目も選択できるようになり実行することができます。

基本情報変更では、検索の際のキーワードや説明、ページのタイトルを基本情報を設定・変更することができます。

連載記事について詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」もあわせてお読みください。

※『通常ページに変更する』を実行した場合、そのページは『ページ管理』へと移動します。

ラベル設定について

ここでは新規ラベルの作成、ラベル管理、ラベルの適用などを行います。

ページのチェックボックスをクリックすると、クリックしたページにラベルを適用できるようになります。

『ラベル設定タブ』内の『ラベル管理』を選択すると左図の画面が出てきます。ラベルの名称や、ラベルの色を変更することができます。

ラベル

編集ページへ移動します。

基本情報設定画面が開きます。
連載記事ページの基本情報設定画面では通常ページの基本情報設定に加え、「ページの公開期間」「重要度」「ページ概要文章(一覧表示用,RSS用)」「サムネイル画像」の設定ができます。

《操作マニュアル》

(8) ページ編集 (編集画面) (PCサイト作成の流れ)

『段組み・ユニット選択プルダウン』です。段組み・ユニットの種類が選択できます。選択した種類の段組み・ユニットがすぐ横にアイコンで表示されます。

※ **段組みとユニットについて**
 段組みとはページ内のレイアウトのことで、ユニットは段組みの中に入れる画像や、テキスト等のことです。
 ページを編集する際は、まず段組み内のコンテナを使ってページ内のレイアウトを作成し、次にその中にユニットを配置する。というのが基本の流れとなります。
 コンテナ・ユニット共に2つ以上配置することができるので、複雑なページを作成することも可能です。また、ドラッグ&ドロップで上下の並び替えも簡単に行えます。

① 段組み用コンテナを用いて作成したレイアウト

② レイアウト内にユニットを配置したイメージ

右横のユニットの各アイコンにカーソルを合わせると名前が表示されます。



この中からユニットアイコン (ユニットモード時) または段組みアイコン (段組みモード時) を赤枠内にドラッグ&ドロップし配置します。

『ヘッダー』です。

『メニュー&ページ管理』で作成されたメニューが表示されます。

この赤い枠の中に段組み用コンテナとユニットを配置します。配置する際は段組み用コンテナとユニットをドラッグ&ドロップでここへ持ってきます。ページ編集内で編集できるのはこの枠内のみとなります。

編集のページを別ウィンドウでプレビューすることができます。(スマートフォン)

編集のページを別ウィンドウでプレビューすることができます。(PC)

登録されているクリップボードの名称、並び順変更、削除等、クリップボードの編集ができます。

アンカーメニューを設定できます。

バックアップをとることができます。

「非表示」にすると、下の赤い枠が表示されなくなります。

表示するユニットを選択できます。(PCのみ/スマートフォンのみ/すべて表示)

ページ&メニュー管理画面に移動します。

段組みモードへ移動します。

※ヘッダーとフッターはテンプレート管理内のテンプレート編集で編集することができます。

《操作マニュアル》


(8) ページ編集（段組みの配置）（PCサイト作成の流れ）

段組みの配置

段組みを配置するには、まず①の『段組み・ユニット選択プルダウン』からコンテナを選択します。

次に②の枠内からコンテナを選択してドラッグ&ドロップでページ内に配置します。

右図では『コンテナユニット2列（67：33）』を選択しました。配置されると右図下のようになります。灰色の枠が配置されたコンテナです。



《操作マニュアル》

(8) ページ編集 (段組みの設定)(PCサイト作成の流れ)

【コンテナ設定】

[背景色]※PC表示設定
PC表示用のコンテナの背景色を設定します。

[背景タイプ]
コンテナの背景を「背景画像」か「背景動画」か選択します。

[背景画像]※PC表示設定
上の背景タイプで「背景画像」を選択した場合に、PC表示用背景画像を選択します。

[背景動画]※PC表示設定
上の背景タイプで「背景動画」を選択した場合に、youtubeかvimeoの共有リンクURLを入力・設定します。

[背景画像サイズ]※PC・スマートフォン共通表示設定
上の背景タイプで「背景画像」を選択した場合に、背景画像の表示サイズを、次の5タイプから選択します。

1. コンテナサイズに収まる最大サイズになるよう拡大縮小(background-size:contain) ⇒ 縦横比は保持し、コンテナに収まる最大サイズになるように背景画像を拡大縮小します。
2. コンテナサイズを完全に覆う最小サイズになるよう拡大縮小(background-size:cover) ⇒ 縦横比は保持して、コンテナを完全に覆う最小サイズになるように背景画像を拡大縮小します。
3. 幅に合わせ拡大縮小(background-size:100% auto) ⇒ 背景画像の横幅がコンテナの横幅と一致。背景画像の縦横比を保持し、高さは自動で設定されます。
4. 高さに合わせ拡大縮小(background-size:auto 100%) ⇒ 背景画像の高さとコンテナの高さが一致。背景画像の縦横比を保持し、幅は自動で設定されます。
5. オリジナルサイズ (background-size:auto) ⇒オリジナルサイズを保持します。

[背景画像ポジション]※PC・スマートフォン共通表示設定
背景画像を表示する際の基準位置を指定します。

[パディング]※PC表示設定
上下左右のパディングを設定します。(pxと%が使用可能です)

【スマートフォン設定】

[背景色]※スマートフォン表示設定
スマートフォン表示用のコンテナの背景色を設定します。

[背景画像]※スマートフォン表示設定
スマートフォン表示用ノ背景画像を選択します。

[パディング]※スマートフォン表示設定
上下左右のパディングを設定します。(pxと%が使用可能です)

段組み・コンテナの設定

段組みを設定するには、まず①の『段組み・ユニット選択プルダウン』からコンテナを選択し、②の薄いグレーの部分をクリックすると、下の「コンテナ設定」画面が表示されます。



コンテナ設定[#container-outer-59]

コンテナ設定

背景色 ※PC用表示設定 [背景色]

背景タイプ [背景画像] ※PC用表示設定

背景画像 ※PC用表示設定 [ファイル選択]

背景画像サイズ ※PC・スマートフォン共通表示設定 [コンテナサイズに収まる最大サイズになるよう拡大縮小(background-size: contain)]

背景画像ポジション ※PC・スマートフォン共通表示設定 [設定]

パディング ※PC用表示設定 [padding]

※使用可能単位: px %

【背景動画を選択した場合】

背景タイプ [背景動画]

背景動画 ※PC用表示設定

※対応コンテナ: 'youtube', 'vimeo'
※ご使用の際は使用するサービス ('youtube' 又は 'vimeo') の利用規約に則ってご使用下さい。
※背景画像よりも背景動画が優先されます。
※スマートフォンでは動画は表示されません。

コンテナ設定[#container-outer-59]

スマートフォン設定

背景色 ※スマートフォン用表示設定 [背景色]

背景画像 ※スマートフォン用表示設定 [ファイル選択]

パディング ※スマートフォン用表示設定 [padding]

※使用可能単位: px %

《操作マニュアル》

(8) ページ編集（段組みの移動・削除・コピー）（PCサイト作成の流れ）

段組みの移動

段組みを移動するには、まず①の『段組み・ユニット選択プルダウン』からコンテナを選択します。右図では『コンテナユニット1列』『コンテナユニット2列（67：33）』が配置されています。

移動させたいコンテナの上にカーソルを持っていくと右図のように濃い灰色になります。そこからドラッグ&ドロップで移動させたい場所へ持っていきます。

移動すると右図下のようになります。下にあった『コンテナユニット2列（67：33）』が上に移動しました。

段組みの削除

カーソルをコンテナ上に持っていくとコンテナの左に『このコンテナをコピーする』『このコンテナを削除する』というアイコンが出てきます。『このコンテナを削除する』を選択すればコンテナを削除することができます。その際コンテナ内に配置されたユニットも削除されます。


段組みのコピー

『このコンテナをコピーする』を選択するとコンテナをクリップボードに保存することができます。その際、一旦コンテナに保存されたユニットも一緒に保存されます。クリップボードにコンテナを保存しておく事で、他のページの編集の際に同じコンテナをすぐに作成することができます。クリップボードに保存されたコンテナは①『段組み・ユニット選択プルダウン』内の『クリップボード（コンテナ）』から配置することができます。

また、クリップボードの削除・編集等は②のクリップボードで行います。



このコンテナをコピーする



このコンテナを削除する



《操作マニュアル》

(8) ページ編集 (ユニットの配置) (PCサイト作成の流れ)

ユニットの配置

ユニットを配置するには、まず①の『段組み・ユニット選択プルダウン』からユニットを選択します。

右図は『コンテンツユニット1列』と『コンテンツユニット2列 (67:33)』が配置された状態です。②の枠内からユニットを選択してドラッグ&ドロップでコンテンツ内に配置します。ここでは『画像のみ (オリジナルサイズ表示)』を選択し配置しました。

配置されると右図下のようにになります。未編集の状態なのでOriginalImageと表示されています。



《操作マニュアル》

(8) ページ編集 (ユニットの移動・削除・コピー) (PCサイト作成の流れ)

ユニットの移動

移動させたいユニットの上にカーソルを持っていくと右図の①のように左側が濃い灰色になります。そこからドラッグ&ドロップで移動させたい場所へ持っていきます。

移動すると右図下のようにになります。上にあった『画像のみ (オリジナルサイズ表示)』ユニットが下に移動しました。


ユニットの削除

カーソルをユニットに持っていくとユニットの左に『このユニットをコピーする』『このユニットを削除する』というアイコンが出てきます。『このユニットを削除する』を選択すればユニットを削除することができます。


ユニットのコピー

『このユニットをコピーする』を選択するとユニットをクリップボードに保存することができます。クリップボードにユニットを保存しておくことで、他のページの編集の際に同じユニットをすぐに作成することができます。クリップボードに保存されたユニットは①『段組み・ユニット選択プルダウン』内の『クリップボード (ユニット)』から配置することができます。

また、クリップボードの削除・編集等は②のクリップボードで行います。



このユニットをコピーする



このユニットを削除する



《操作マニュアル》

(8) ページ編集 (ユニットの編集) (PCサイト作成の流れ)

ユニットの編集

編集したいユニットの上にカーソルを持っていくと右図のようにユニットが灰色になります。ここでは『画像のみ (オリジナルサイズ表示)』のユニットを選択しました。①の薄い灰色部をクリックすると②の編集画面が開きます。

①のファイル選択で表示させたい画像ファイルを選び、画像位置表示位置を中央寄せで保存しました。

保存が完了すると右図下のように画像が表示されます。
他のユニットも同じように編集画面を開くことで編集することができます。



各ユニットの説明について詳しくは、別冊マニュアル『モジュール・ユニット解説編』をご覧ください。



ホーム 総合案内 会社概要 お客様の声 予約受付 交通のご案内 ブログ

ホーム > お客様の声

タイトル (見出し - 大きくて太いタイトル)



ホーム 総合案内 会社概要 お客様の声 予約受付 交通のご案内 ブログ

ホーム > お客様の声

タイトル (見出し - 大きくて太いタイトル)



1



《操作マニュアル》

(8) ページ編集 (スキン組込みアンカーメニュー設定)

スキンに組み込まれたアンカーメニューのデザインを変更します。
タイトル4種類 (タイトル (見出し) ・サブタイトル (小見出し) ・画像タイトル・バックグラウンドタイトル) ・
カスタムユニット内のタイトルの安価メニューを設定できます。

※スキン組込みアンカーメニューボタン



基本設定

透過度

アンカーメニューの透過度を設定します。

背景色

アンカーメニューの背景色を設定します。

背景画像

アンカーメニューの背景画像を選択します。

イージング

目的のタイトルに到達する際の、動き (アニメーション) と、移動スピードを設定します。各動きについては「bingo!CMS オフィシャルサイト Technical Information」 (http://www.bingo-cms.jp/technical_info/) をご参照ください。「ms」は1000分の1秒を表しています。1000ms=1秒です。

スキン組込

アンカーメニュー設定

メニュースタイル
右図参照。

テキストメニュー

文字色・ホバー文字色・背景色・ホバー背景色を設定します。

アイコン画像

アイコンを設定する場合は、デフォルト時・ホバー時の画像を「ファイル選択」ボタンより選択します。

背景画像

背景画像を設定する場合は、デフォルト時・ホバー時の画像を「ファイル選択」ボタンより選択します。

スキン組み込みアンカーメニュー設定

基本設定	
透過度	<input type="text" value=""/> (0~100)
背景色	<input checked="" type="checkbox"/> アンカーメニュー背景色
背景画像	<input type="button" value="ファイル選択"/>
イージング	タイプ <input type="text" value=""/> 移動速度 <input type="text" value="1000"/> ms

スキン組み込みアンカーメニュー設定

表示したいタイトルのチェックボックスにチェックを入れ、テキストフィールドに各飛び先へのリンク名を入力してください。

<input checked="" type="checkbox"/> タイトル1	<input type="text" value="タイトル1"/>
アンカーメニュー詳細設定	
メニュースタイル	<input type="text" value="テキスト"/>
テキストメニュー	<input checked="" type="checkbox"/> 文字色 <input checked="" type="checkbox"/> ホバー文字色 <input type="checkbox"/> 背景 <input checked="" type="checkbox"/> 背景色 <input checked="" type="checkbox"/> ホバー背景色
アイコン画像 デフォルト時	<input type="button" value="ファイル選択"/>
ホバー時	<input type="button" value="ファイル選択"/>
背景画像 デフォルト時	<input type="button" value="ファイル選択"/>
ホバー時	<input type="button" value="ファイル選択"/>

✓ テキスト
ボタン

メニュースタイル

アンカーメニューを「テキスト」か「ボタン」か選択します。


キャンセル

保存

《操作マニュアル》

(9) テンプレート管理画面 (スマートフォンサイト作成の流れ)

※テンプレート設定情報変更への行き方



《重要》

※スマートフォンサイトを作成する場合は、[その他管理 (管理メニュー)] → [サイト設定 (ポップアップ)]にて、スマートフォン設定をご確認ください。スマートフォン対応機能で「利用する」を選択していない場合、PCサイトが表示されます。
詳しくは、『(22) その他管理 サイト設定管理画面』46ページをご覧ください。

テンプレート操作 ▼ ※現在使

- 新規作成
- 基本情報編集
- ヘッダー・フッター編集
- サイドバー編集
- 複製
- 削除

テンプレート操作について
ここではテンプレートの新規作成、基本情報の編集、サイドバー編集、複製、削除、スキンのエクスポートなどが行えます。操作を行いたいテンプレートのチェックボックスをクリックして、メニューを選択すると各項目を選択できるようになります。通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用があります。

スキンとは？
主に文字や背景の表示色、大きさ、フォント、外観などが定義されたもののことです。スキンを入れ替えることによって、サイトのデザインを変更することができます。

テンプレートとは？
スキンを用いてテンプレート編集で背景画像や色、カバーなど自由にデザインを編集したものです。(テンプレート編集について詳しくは『(12) テンプレート編集画面』29ページから36ページをご覧ください)


作成されたテンプレートを用いてメニューごとにテンプレート使い分けすることができます。
このメニューにはテンプレート①、このメニューにはテンプレート②、といった使い方ができます。

メニュー別テンプレート管理画面へ移動します。メニュー単位で使用しているテンプレートの確認等ができます。

ここで通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用を切り替えます。スマートフォンサイト作成にはスマートフォン用を選択します。

チェックボックス

テンプレートのプレビューを表示します。




スキンのレイアウトのイメージです。

『テンプレート編集』ページへ移動します。
(テンプレート編集について詳しくは『(12) テンプレート編集画面』29ページから36ページをご覧ください)

《操作マニュアル》

(10) スキン・拡張機能管理画面 (スマートフォンサイト作成の流れ)

※スキン・拡張管理画面への行き方



スキンの削除をします。
※テンプレートとして登録されているスキンは削除できません。
スキンの複製をします。

ここをクリックするとポップアップウィンドウが開きCSSファイルの編集が行えます。

bingo!CMSオフィシャルサイトのスキンドownloadページに移動します。

ここからスキンのファイル(zip)を選択後、登録ボタンをクリックし、新規スキンをインストールします。
スマートフォン用スキンを登録すると、スマートフォン用に自動的に登録されます。

※スマートフォン用スキンは必ずファイル名先頭に『sp-』を付けたファイル名にしてください。先頭に『sp-』が付かないファイル名の場合、スマートフォン用スキンとして認識しません。


ここで通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用を切り替えます。
スマートフォンサイト作成にはスマートフォン用を選択します。

サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト	スキン名称	説明	バージョン	保存場所	作者	CSS編集	複製	削除
		SP1-ON-01-6	スマートフォン用、サイドメニュー：なし、メニュー形式：モーダル (リスト型レイアウト)、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	sp-SP1-ON-01-6	シフトテック株式会社	編集	複製	---
		SP1-ON-02-6	スマートフォン用、サイドメニュー：なし、メニュー形式：モーダル (リスト型レイアウト)、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	sp-SP1-ON-02-6	シフトテック株式会社	編集	複製	---

《操作マニュアル》

(11) テンプレート設定情報編集（スマートフォンサイト作成の流れ）

※テンプレート設定情報変更への行き方



※基本情報編集を行う際は編集をしたいテンプレートのチェックボックスをクリックしテンプレート操作を選択してください。

スキン・拡張機能管理画面

スキンを新たに追加、削除、編集等するには、『その他管理』内にある『スキン・拡張機能管理』で行うことができます。（詳しくは『(10) スキン・拡張機能管理画面』28ページをご覧ください）

サムネイル	レイアウト	スキン名称	説明	バージョン	保存場所	作者	CSS編集	複製	削除
		SP1-ON-01-6	スマートフォン用、サイドメニュー：なし、メニュー形式：モーダル（リスト型レイアウト）、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	sp-SP1-ON-01-6	ソフトテック株式会社	編集	複製	—
		SP1-ON-02-6	スマートフォン用、サイドメニュー：なし、メニュー形式：モーダル（リスト型レイアウト）、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0	sp-SP1-ON-02-6	ソフトテック株式会社	編集	複製	—

テンプレート管理画面へ移動します。

スマートフォン用を選択します。

テンプレート名を設定します。

パンくずリストの表示、非表示を設定できます。

テンプレートの説明を書き込むことができます。

テンプレート新規登録 一覧に戻る

テンプレート設定情報	スキン名称	サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト	説明	バージョン
スキンタイプの選択 <input type="text" value="スマートフォン用"/>	SP1-ON-01-6	(未選択)		スマートフォン用、サイドメニュー：なし、メニュー形式：モーダル（リスト型レイアウト）、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0
テンプレート名称 <input type="text" value="SP1-ON-02-6"/>	SP1-ON-02-6	(選択中)		スマートフォン用、サイドメニュー：なし、メニュー形式：モーダル（リスト型レイアウト）、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター、対応バージョン1.6.0以上	1.0

パンくずリスト表示設定
 表示 非表示

メモ


※スキンを新規保存すると自動的にテンプレート一覧に追加したスキンが表示されます。テンプレート一覧では名前順にテンプレートが表示されます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート編集画面（スマートフォンサイト作成の流れ）

PC（通常用）テンプレートと同様、スマートフォン用テンプレートも編集画面から、CSSを変更することなく、色や背景画像、各パーツの余白などデザインの変更がブラウザからの作業で簡単に可能です。変更した内容も「保存する」ボタンのワンクリックですぐにWebサイトに反映されます。

※テンプレート編集画面への行き方



編集パレットを上部表示モードに変更します。

プレビューを表示します。

テンプレート管理へ移動します。

編集する箇所を切り替えます。

ページ内に編集箇所を表示します。

保存前の状態に戻します。
※リセット後、保存ボタンをクリックしないとリセット状態が保存されません。リセット状態を保存したい場合は必ず「保存する」ボタンをクリックして下さい。

プレビュー用スマートフォン画面サイズを設定します。

保存します。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート（ベース）編集画面（スマートフォンサイト作成の流れ）

ボディ ※1

単色/グラデーション 方向 背景色1	ページ全体の背景パターンを設定します。 グラデーションの向きを設定します。 単色選択時：ページ全体の背景色を設定します。 グラデーション選択時：1色目の背景色を設定します。
透過 背景色2	ページ全体の背景色を透過します。 2色目の背景色を設定します。 (グラデーション選択時のみ)
画像選択 削除 X軸リPEAT Y軸リPEAT	ページ全体に背景画像を敷きます。 画像選択で敷いた画像を削除します。 背景画像が横リPEATします。 背景画像が縦リPEATします。

コンテンツエリア ※2

スクエア/ラウンド ラウンド半径	ラウンドでコンテンツエリアの角が丸まります。 角丸の半径を設定します。 (ラウンド選択時のみ)
背景色	背景色を設定します。
透過	背景色を透過します。
文字色	文字の色を設定します。
リンク文字色	リンクの文字を設定します。
リンク文字タップ時色	リンクをタップした際の文字色を設定します。



※1 ボディ

※2 コンテンツエリア

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート (ヘッダー) 編集画面 (スマートフォンサイト作成の流れ)

※1 背景 ※2 ロゴ

背景 ※1

背景色	ヘッダー部分の背景色を設定します。
透過	ヘッダー部分を透過します。
画像選択	ヘッダー部分に背景画像を敷きます。
削除	設定した背景画像を削除します。
X軸リピート	背景画像が横リピートします。
Y軸リピート	背景画像が縦リピートします。

ロゴ ※2

画像選択	ロゴ画像を登録します。
削除	登録したロゴを削除します。
非表示	ロゴを非表示にします。
左寄せ/中央/右寄せ	ロゴの位置設定します。
余白	ロゴ周辺の余白を設定します。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート (カバー) 編集画面 (スマートフォンサイト作成の流れ)

※1 高さ、※2 スタイル、※3 カバー

高さ ※1
高さ (px) カバーの高さを設定します。

スタイル ※2
デザイン カバーのデザインを設定します。
トラジション カバー画像の切替エフェクトを設定します。
エフェクトスピード カバー画像の切替スピードを設定します。

カバー ※3
画像選択 カバー画像を設定します。
削除 設定したカバー画像を削除します。
URL リンク先を設定します。
同ページで開く リンク先の開き方を設定します。
+ / - カバー画像の枚数の追加と削除を行います。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート（ナビゲーション）編集画面（スマートフォンサイト作成の流れ）

グローバルナビゲーション

バックグラウンド

背景色 グローバルナビゲーション バックグラウンド部分の背景色を設定します。

透過 グローバルナビゲーション バックグラウンド部分を透過します。

画像選択 グローバルナビゲーション バックグラウンド部分に背景画像を敷きます。

削除 設定した背景画像を削除します。

X軸リPEAT 背景画像が横リPEATします。

Y軸リPEAT 背景画像が縦リPEATします。

メニュー

背景色 グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー色を設定します。

文字色 グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー文字色を設定します。

画像選択 グローバルナビゲーション 通常表示時のメニュー部分に背景画像を敷きます。

削除 設定した背景画像を削除します。

X軸リPEAT 背景画像が横リPEATします。

Y軸リPEAT 背景画像が縦リPEATします。

アクティブ・タップ時

背景色 グローバルナビゲーション アクティブ・タップ時のメニュー色を設定します。

文字色 グローバルナビゲーション アクティブ・タップ時のメニュー文字色を設定します。

画像選択 グローバルナビゲーション アクティブ・タップ時のメニュー部分に背景画像を敷きます。

削除 設定した背景画像を削除します。

X軸リPEAT 背景画像が横リPEATします。

Y軸リPEAT 背景画像が縦リPEATします。

ローカルナビゲーション

メニュー

背景色 ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー色を設定します。


文字色 ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー文字色を設定します。

画像選択 ローカルナビゲーション 通常表示時のメニュー部分に背景画像を敷きます。

削除 設定した背景画像を削除します。

X軸リPEAT 背景画像が横リPEATします。

Y軸リPEAT 背景画像が縦リPEATします。



アクティブ・タップ時

背景色 ローカルナビゲーション アクティブ・タップ時のメニュー色を設定します。

文字色 ローカルナビゲーション アクティブ・タップ時のメニュー文字色を設定します。

画像選択 ローカルナビゲーション アクティブ・タップ時のメニュー部分に背景画像を敷きます。

削除 設定した背景画像を削除します。

X軸リPEAT 背景画像が横リPEATします。

Y軸リPEAT 背景画像が縦リPEATします。

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート（フッター）編集画面（スマートフォンサイト作成の流れ）

レイアウト ※1

高さ
余白上
余白下

フッター部分の高さを設定します。
フッター部分、フリーエリアより上の余白を設定します。
フッター部分、コピーライトより下の余白を設定します。

フッター ※2

背景色
透過
画像選択
削除
文字色
リンク文字色
リンク文字タップ時色

フッター部分の背景色を設定します。
フッター部分を透過します。
フッター部分の背景画像を選択します。
選択した背景画像を削除します。
カバー部分の文字色を設定します。
フッターナビゲーションの文字色を設定します。
フッターナビゲーションをタップした際の文字色を設定します。

フリーエリア ※3

フリーエリア

会社住所等、自由に文字を設定することができます。

フッターナビゲーション ※4

リンク文字
URL
同ページで開く
+ / -

リンク文字を設定します。
リンク先を設定します。
リンク先の開き方を設定します。
ナビゲーションの追加と削除を行います。

コピーライト ※5

コピーライト文字

コピーライトを設定します。

The screenshot shows the 'テンプレート編集' (Template Edit) screen for the footer. The left sidebar contains the following settings:

- レイアウト**: 高さ (px), 余白上 (px), 余白下 (px)
- フッター**: 背景色, 透過, 画像選択, 削除, 文字色, リンク文字色, リンク文字タップ時色
- フリーエリア**: HTML入力可
- フッターナビゲーション**: URL, 同ページで開く (+/-)
- コピーライト**: 入力欄

Red annotations on the smartphone preview indicate:

- ※1 レイアウト: Points to the overall footer structure.
- ※2 フッター: Points to the main footer content area.
- ※3 フリーエリア: Points to the 'フッターフリーテキストエリア' (Footer Free Text Area).
- ※4 フッターナビゲーション: Points to the 'フッターメニュー' (Footer Menu) items.
- ※5 コピーライト: Points to the 'Powered by bingo!' text.

※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(12) テンプレート (ユニット) 編集画面 (スマートフォンサイト作成の流れ)

タイトル

文字色
左寄せ/中央/右寄せ
タイトルの文字色を設定します。
タイトルの位置を設定します。

サブタイトル

文字色
左寄せ/中央/右寄せ
サブタイトルの文字色を設定します。
サブタイトルの位置を設定します。

背景付タイトル

左寄せ/中央/右寄せ
スクエア/ラウンド
ラウンド半径
単色/グラデーション
方向
背景色1
背景色2
文字色
画像選択
削除
X軸リPEAT
Y軸リPEAT
タイトルの位置を設定します。
ラウンドで角が丸くなります。
角丸の半径を設定します。
(ラウンド選択時のみ)
背景パターンを設定します。
グラデーションの向きを設定します。
(グラデーション選択時のみ)
単色選択時：ページ全体の背景色を設定します。
グラデーション選択時：1色目の背景色を設定します。
2色目の背景色を設定します。
(グラデーション選択時のみ)
文字色を設定します。
ページ全体に画像を敷きます。
画像選択で設定した画像を削除します。
敷いた画像が横リPEATします。
敷いた画像が縦リPEATします。

表・リスト・ログパーツ

見出し背景色
文字色
背景色を設定します。
文字色を設定します。

ユニット共通

スクエア/ラウンド
ラウンド半径
背景色
文字色
余白
ラウンドで角が丸くなります。
角丸の半径を設定します。
(ラウンド選択時のみ)
背景色を設定します。
文字色を設定します。
背景色・枠線を設定した際の枠から文字までの余白を設定します。



※使用するスキンにより表示される設定項目が異なる場合がございます。

《操作マニュアル》

(13) 各ページのスマートフォンサイト設定（スマートフォンサイト作成の流れ）

ここでは、PCサイト作成の流れで作成した各ページにスマートフォンサイトの為の設定を行っています。新たにスマートフォン用のページを作成する必要はありません。PC側のページを自動的にスマートフォン用のレイアウトに変換して表示します（同一URLでデバイス判定）。PC側とスマートフォン側に別々のスキンとテンプレートを設定することで、レイアウト、デザインテイスト、メニューの表示方法などを各々最適化できるようになっております。

- 1** **メニュー&ページ（管理メニュー）**にて各ページのスマートフォンサイトでの表示・非表示・テンプレート選択などを行います。
ページ管理画面・メニュー操作の詳しい説明については、『(7) メニュー&ページ管理』14ページから18ページをご覧ください。

[スマートフォンテンプレートを変更する]
スマートフォン用のテンプレートを公開中と編集中のページを分けて変更します。テンプレートを変更したいメニューのチェックボックスをクリックし選択してください。

公開済	編集済	テンプレート名	スキン名	レイアウト
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SP1-QV02-6	SP1-QV02-6	[サムネイル]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SP1-QV01-6	SP1-QV01-6	[サムネイル]
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	最新スマートフォン用テンプレート	SP1-QV01-6	[サムネイル]

[メニュー表示（スマートフォン）]
スマートフォンサイトでグローバルナビゲーションにメニュー名の表示をするかを選択します。

[サイトマップ表示（スマートフォン）]
スマートフォンサイトでサイトマップユニットにメニュー名を表示するかを選択します。

- 2** **ページ編集→ユニットの編集**にてスマートフォンサイトでのユニット（表示・非表示・スマートフォンサイトで表示する画像など）の設定を行います。
ページ編集・ユニットの編集について詳しくは、『(8) ページ編集』19ページから24ページをご覧ください。
各ユニットの説明については、『(25) ユニットの解説』48ページ以降をご覧ください。

[ユニット設定]
[表示設定]
このユニットをスマートフォンサイトで表示するかを設定します。
デフォルト値：表示

[スマートフォン設定]
[フリックボックス表示]
スマートフォンサイトにて表示時にこのユニットをフリック表示にするかを設定します。
フリックボックス表示のチェックが入っていない場合、2列の「画像（上段）×2+タイトル・テキスト」は縦に並んで表示されます。
※フリックボックス表示とは、画面を指でスライドさせて画面内の次の項目を表示させる表示方法です。
デフォルト値：対応しない

[ファイル選択]（画像左・右）
スマートフォンサイトで表示する（PCサイトとは別の画像を表示する場合）画像を設定します。
ファイル選択なしの場合、[ユニット設定]で選択した（PCサイトと同じ）画像が表示されます。
画像（左）が「ユニット設定（1）」、画像（右）が「ユニット設定（2）」で表示される画像です。
登録できる画像はjpg、gif、pngです。

[ファイル選択]ボタン
素材管理画面が別ウィンドウで開きます。
新規ファイルを追加、もしくは既存のファイルを選んで、[ファイルを取り込む]ボタンをクリックします。

[背景色]
スマートフォンサイトでのユニット背景色の表示有無を選択します。
※背景色はテンプレートにより異なります。
デフォルト値：なし


[枠線]
スマートフォンサイトでのユニットを囲む枠線の表示有無と表示形式を選択します。
デフォルト値：なし

[下方スペース]
スマートフォンサイトでのユニット下方スペースの高さを設定します。
デフォルト値：標準

《操作マニュアル》

(14) テンプレート管理画面（携帯用サイト作成の流れ）

※テンプレート設定情報変更への行き方



《重要》

※携帯ページのURLは、通常URLの後ろに「/mb/」が付いたものとなります。
（URL変換機能を使用した場合）

メニュー別テンプレート
管理画面へ移動します。

ここで通常用、ブログ用、
携帯用、スマートフォン
用を切り替えます。
携帯用を選択

チェックボックス

テンプレートのプレビュー
を表示します。


テンプレート名称メモ	公開中適用メニュー	編集済適用メニュー	テンプレート編集	サイドバー	使用中のスキン	サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト
<input type="checkbox"/> 初期モバイル用テンプレート インストール時に自動的に作成されたモバイル専用テンプレート設定です。	ホーム	ホーム	編集	---	M1-NN-01-5		

『テンプレート編集』ページ
へ移動します。

《操作マニュアル》

(15) スキン・拡張機能管理画面（携帯サイト作成の流れ）

※スキン・拡張管理画面への行き方



スキンの削除をします。
※テンプレートとして登録されているスキンは削除できません。

スキンの複製をします。

ここをクリックするとポップアップウィンドウが開きCSSファイルの編集が行えます。

bingo!CMSオフィシャルサイトのスキンドownloadページに移動します。

ここからスキンのファイル(zip)を選択後、登録ボタンをクリックし、新規スキンをインストールします。
携帯用スキンを登録すると、携帯用ページに自動的に登録されます。

※携帯用スキンは必ずファイル名先頭に『mobile-』を付けたファイル名にしてください。先頭に『mobile-』が付かないファイル名の場合、携帯用スキンとして認識しません。


ここで通常用、ブログ用、携帯用、スマートフォン用を切り替えます。スマートフォンサイト作成にはスマートフォン用を選択します。

サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト	スキン名称	説明	バージョン	保存場所	作者	CSS編集	複製	削除
		M1-NN-01-5	携帯専用、サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター	1.0	mobile-M1-NN-01-5	シフトテック株式会社	編集	複製	---

《操作マニュアル》

(16) テンプレート設定情報編集（携帯用サイト作成の流れ）

※テンプレート設定情報変更への行き方



※基本情報編集を行う際は編集をしたいテンプレートのチェックボックスをクリックしテンプレート操作を選択してください。

スキンを新たに追加、削除、編集等するには、『その他管理』内にある『スキン・拡張機能管理』で行うことができます。（詳しくは『(15) スキン・拡張機能管理画面』39ページをご覧ください）

テンプレート管理画面へ移動します。

携帯用を選択します。

テンプレート名を設定します。

テンプレートの説明を書き込むことができます。

スキン 選択中


テンプレート設定情報	スキン名称	サムネイル (クリックで拡大)	レイアウト	説明	バージョン
スキンタイプの選択 携帯用 テンプレート名称 初期モバイル用テンプレート メモ インストール時に自動的に作成されたモバイル専用テンプレート設定です。	M1-NN-01-5			携帯専用、サイドメニュー：なし、レイアウト：ヘッダー+ナビゲーション+カバー+コンテンツエリア+フッター	1.0

※スキンを新規保存すると自動的にテンプレート一覧に追加したスキンが表示されます。テンプレート一覧では名前順にテンプレートが表示されます。

《操作マニュアル》

(17) テンプレート編集画面（携帯用サイト作成の流れ）

※テンプレート編集画面への行き方



プレビューを表示します。

テンプレート管理へ移動します。

テンプレート編集

フッター編集

適用中のグローバルメニュー

公開中

ホーム

タイトルがはいます

テキストのみテキストのみテキストのみテキストのみテキストのみテキストのみ
テキストのみテキストのみテキストのみテキストのみテキストのみテキストのみ
テキストのみテキストのみ
▲ ページトップ

Powered by bingo!

フッターテキスト
フッターテキストを入力します。

フッター編集

フッターテキスト

フッターナビゲーション ※このテンプレートでは利用しません。

フッター編集で入力したものが反映されます。

《操作マニュアル》

(18) 携帯用サイトのメニュー・ページ作成（携帯用サイト作成の流れ）

PCページとは別に携帯用メニューの作成を行います。
メニュー&ページ管理（管理メニュー）にて、メニューの追加、公開、編集などを行います。
作成方法についての手順など、詳しくは『(7) メニュー&ページ管理』14ページから18ページをご覧ください。




次にページを作成を行います。
ページ編集→編集画面にて段組みユニット（コンテナ）とユニット（モバイルユニット）を配置・編集しページを作成します。
モバイルユニットについて、詳しくは別冊マニュアル「モジュール・ユニット解説編」『モバイルコンテンツ生成アプリ』をご覧ください。



《操作マニュアル》

(19) 素材管理画面 (フォルダ)



フォルダ管理
フォルダ作成、フォルダ名変更、フォルダ削除を行います。
フォルダごとに画像を分類することで、大量の画像がある場合もどこに画像があるのかわかりやすいよう整理することができます。

素材ファイル操作
素材の名称を変更したり、画像を編集したり、他のユーザーに素材を共有することができます。
チェックボックスをクリックすることで、『名称を変更する』『素材 (画像) を編集する』『共有する』等の項目が選択できるようになります。

素材移動先を選択
以下の方法で画像を別フォルダに移動させることができます。
画像にチェックを入れる
↓
『素材移動先を選択』内から移動させたいフォルダを選択。
↓
『移動する』ボタンをクリックする。

ファイルを追加をクリックしてライブラリに画像を追加します。

ライブラリを表示します。(右図はライブラリを表示している状態です)

共有されたファイルを表示します。

最後に読み込まれた画像を表示します。

ゴミ箱を表示します。

ラベルページへ移動します。

フォルダを表示します。

画像を検索できます。

画像を名前順に並び替え

背景色を変更します。

チェックボックス

現在適用されているラベルです。


画像の名称を変更できます。

画像のURLです。

《操作マニュアル》

(19) 素材管理画面 (画像編集)

※画像編集への行き方



※編集前の状態です。

保存形式

『上書き保存』か『新しい名前での保存』を選択することができます。
『新しい名前での保存』する場合は下に新しい保存名を入力します。

画像比率

画像比率を変更できます。タブ内から選択する場合、タブ横の『縦横比固定』にチェックがつけます。

新しい保存名を入力します。上書き保存の場合はここには何も表示されません。

トリミングを用いて画像を切り取ることができます。右図の黒枠部分は切り取られる範囲です。

編集中の画像です。保存後は周りの黒部分はトリミングにより切り取られるので、この枠内が保存される画像となります。

チェックが入っていると縦横比が固定されたまま編集されます。チェックを外すと固定も外れます。

画像を『横反転』『縦反転』することができます。左図は『横反転』『縦反転』しています。

画像を回転させることができます。また、回転させた際に現れる背景色を設定することができます。クリックすると④、⑤が出てきます。

画像の大きさを変更することができます。クリックすると③が出てきます。


横幅、高さを編集します。クリックすると①、②が出てきます。『縦横比固定』のチェックボックスにチェックが入っている場合は縦横比が固定されたまま編集されます。編集した横幅、高さの比率は左横『画像比率』のプルダウン『サイズ追加』で登録することができます。一度登録した比率は削除ボタンで削除することができます。

最後に保存を選択して画像編集完了です。

《操作マニュアル》

(20) 拡張ユニット管理画面

※拡張ユニット管理画面への行き方



bingo!CMSでは標準で搭載していない機能をもつ拡張ユニットを順次公開しています。拡張ユニットはその役割から以下の2種類に分けられます。

- 1.拡張デザインユニット…標準のデザインユニットには無いデザインの追加が可能となります。
- 2.拡張機能ユニット…標準の機能ユニットには無い機能の追加が可能となります。

どちらの拡張ユニットも、公式サイトより配布される拡張ユニットをダウンロードし、拡張ユニット画面からインストールすることで後から追加することができます。

bingo!CMS公式サイトダウンロードページに移動します。

公式サイトよりダウンロードしたユニット(zip)を選択後、登録ボタンをクリックし、インストールします。

拡張ユニット名	使用ページ (公開中)	バージョン	管理
拡張デザインユニット			
背景スクロール		1.00	削除 更新
拡張画像ボタン		1.00	削除 更新
リンクテキストボタン			削除 更新
拡張機能ユニット			
拡張ユニット名	使用ページ (公開中)	バージョン	管理
カスタム連載ユニット1		1.00	削除 更新
カスタム連載ユニット2		1.00	削除 更新
カスタム連載ユニット3		1.00	削除 更新
カスタム連載ユニット4		1.00	削除 更新


拡張ユニットを削除します。

拡張ユニットをアップデートします。
アップデート用の最新拡張ファイルがある場合ここからアップデートを行います。

《操作マニュアル》

(21) その他管理 ユーザ管理画面 (ユーザ情報の登録・編集・削除)

※ユーザ管理画面への行き方



管理画面を利用するユーザを登録・編集します。
bingo!CMSでは以下2種類のユーザ権限があります。

【管理者】
すべての管理機能にアクセス可能。

【担当者】
メニュー編集 (『メニュー&ページ管理 (メニュー操作)』15ページを参照ください) にて「ページ編集担当者」に割当てられたページ、素材管理 (管理メニュー)、モジュール (管理メニュー) のみアクセスが可能です。
※メニュー編集「ページ編集担当者権限」が割当てられていないページを公開するには、管理権限を持つユーザの承認が必要です。


【削除】
ユーザー一覧から削除するユーザの「編集」ボタンをクリックします。
「削除」ボタンをクリックし、確認ダイアログ「OK」をクリックして削除します。



新規ユーザ登録の場合は「新規ユーザ登録」ボタンを、登録済みユーザ情報の修正の場合は該当ユーザの「編集」ボタンをクリックし、「ユーザ情報詳細・登録」画面に遷移します。

新規ユーザ登録画面

- ログインID (必須)** ログインIDとしてメールアドレスを入力します。承認申請及び結果のメールは、このアドレスに送信されます。
- パスワード (必須)** ログインパスワードを入力します。登録後にパスワードを忘れた場合、パスワードを参照することはできませんが、この画面で上書き設定ができます。
- 管理権限** 管理権限を選択します。管理者、担当者とも登録できる人数に上限はありません。
- 氏名 (必須)** ユーザの氏名を入力します。
- 氏名 (カナ)** ユーザの氏名 (カナ) を入力します。
- 部署** 部署名を入力します。
- 連絡先** 連絡先の電話番号を入力します。
- 携帯メールアドレス** 携帯メールアドレスを入力します。
- 備考** 備考があれば入力します。
- 画像** 画像を選択します。登録した画像はユーザ情報一覧画面等に表示されます。
- 標準テキストエディター** WYSIWYG エディタを選択できます。



※グレーの列の項目は省略可能です。


入力完了後[次に進む]ボタンをクリックし、内容を確認して[保存]ボタンをクリックします。

《操作マニュアル》

(22) その他管理

※サイト設定管理画面への行き方


サイト設定管理画面



このページではサイトの基本となるサイト名、サイトURLやMetaに埋め込まれるキーワード、説明文（ディスクリプション）などを設定します。

サイト設定

サイト名 (必須)	サイト名を入力します。 サイト名はブラウザのタイトルバーに表示されます。
サイトURL	サイトURLを入力します。
セキュアサイト用URL	セキュアサイト用URLを入力します。 SSLでの表示ができないサーバをお使いの場合は、「サイトURL」と同じURLを入力してください。
管理者メールアドレス (必須)	管理者のメールアドレスを入力します。
サイト共通検索エンジン用キーワード	Metaタグ：Keywordsに表示されるキーワードを(,)区切りにて入力します。 ここで入力されたキーワードはページ個別の登録がない限り全ページに反映されます。
サイト共通検索エンジン用説明文	Metaタグ：Descriptionに表示される文章を入力します。 ここで入力された文章はページ個別の登録がない限り全ページに反映されます。
アクセス解析用タグ	GoogleAnalyticsに代表されるアクセス解析用のJavaScriptを登録します。 ここで入力されたタグはページ個別の登録がない限り全ページに反映されます。
自由入力タグ	タグを自由に入れることができます。
URL変換機能 (必須)	内部的には引数で処理されているURLを、見た目上はディレクトリ構造・ページ名に従ったURLとしてサイトを運用できます。
キャッシュ機能 (必須)	キャッシュを作成し表示スピードを速める機能です。(一部ユニットの種類によりキャッシュ化できない場合もあります)
Favicon	アドレスバーやタブブラウザのタブに表示されるアイコンを設定します。 アップロードできるファイル形式は「ico」です。
標準テキストエディター	パーツ内で利用するテキストエディターの種類を選択します。 「利用しない」「tinyMCE」「nicEdit」「ckeditor」「CLEditor」「Trumbowyg」の6つの選択肢があります。



※グレーの列の項目は省略可能です。

入力完了後[次に進む]ボタンをクリックし、内容を確認して[保存]ボタンをクリックします。